

TDP001 - Handhavande av datormiljö

Pontus Haglund Emma Enocksson

Institutionen för datavetenskap



- 1 Datorns historia
- 2 von-Neumann-arkitekturen
- 3 Operativsystem
- 4 Datornät

Vad är en dator?


- Datorns historia
- von Neumann-arkitekturen
- Operativsystem
- Datornät

- 1 Datorns historia
- 2 von-Neumann-arkitekturen
- 3 Operativsystem
- 4 Datornät

1801: Joseph-Marie Jacquard



1833: Charles Babbage




- Differensmaskinen
- Analysmaskinen
 - Principer från vävstolen (hålkort)
 - Fokus på matematiska beräkningar
 - Svår att tillverka
 - Svårt att få pengar

1842: Augusta Ada King (Ada Lovelace)



- Första programmeraren?
- Skrev flera beskrivningar för hur analysmaskinen kunde användas
- Algoritm för Bernoullital

1936: Alan Turing




- Turingmaskinen
- En universell turingmaskin (UTM) kan simulera alla andra turingmaskiner - kan beräkna alla beräkningsbara problem.
- Turingkomplett?

1936: John von Neumann




- Beskrev hur både programmet och datat som skulle behandlas kunde finnas i datorns minne
 - von Neumann-arkitekturen.
- Var med och byggde EDVAC och ENIAC
- Fadern till datorvirus?

Kända tidiga datorer



Figur: EDVAC - (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)



Figur: ENIAC - (Electronic Numerical Integrator And Computer)

1951 UNIVAC I (UNIVERSal Automatic Computer I)



- Vikt: 13 Ton
- Storlek: 36m²
- Strömförbrukning: 125 kW
- Hastighet: 2.25 MHz
- Pris: Började på \$159 000, slutade på \$1 500 000


1954 IBM 650



- Vikt: 1.35 Ton
- Storlek: 3m²
- Strömförbrukning: 125 kW
- Minne: motsvarande 8.5 kB
- Pris: \$500 000 (motsvarande \$4,3 miljoner i år)

Den moderna datorn

1. Vakuumtuber
2. Transistorer
3. Mikroprocessorer



Figur: von Neumann-arkitekturen

- 1 Datorns historia
- 2 **von-Neumann-arkitekturen**
- 3 Operativsystem
- 4 Datornät

von Neumann-arkitekturen

Control Unit (CU) Styr datorn, läser instruktioner och data från minnet och styr externa enheter.

Arithmetic logic unit (ALU) Hjälper CU med aritmetiska och logiska beräkningar

Minne Lagrar (oftast) binära värden som kan direktadresseras i block om 8 bitar (byte)

IO Grupp av enheter som låter datorn kommunicera med världen möss och tangentbord är exempel på vanliga inmatningsenheter, skärm är en viktig utenhet. Diskläsare (CD/DVD/BLURAY) och hårddiskar fungerar som både in- och utmatningsenheter.

von Neumann-arkitekturen

- Dagens datorer har ofta en (eller flera) CPU (Central Processing Unit)
 - Innehåller CU, ALU och ett (eller ofta flera) extra snabbt minne (cache)
- Minne kan delas in i RAM (Random Access Memory) och ROM (Read Only Memory)
 - RAM kan modifieras helt fritt av processorn.
 - ROM innehåller ofta instruktioner för uppstart av datorn, kan endast läsas av processorn
- Många IO-enheter har egna processorer, till exempel grafikstyrkretsar.
- Mer information i kursen TSIU02 - Datorteknik (HT år 2)

von Neumann-arkitekturen

- Mer information i kursen TSIU02 - Datorteknik (HT år 2)

- 1 Datorns historia
- 2 von-Neumann-arkitekturen
- 3 Operativsystem**
- 4 Datornät

Operativsystem

- Direkt styrning av hårdvara är svårt!
- Jag som programmerare vill öppna, läsa och därefter stänga en fil. Inte:
 - Be hårddisken starta motorn
 - Flytta läsarmen till rätt position
 - Läs nog många bitar
 - Flytta läsarmen till nästa position
 - ...
- Operativsystem skapades!


Operativsystemets två huvudansvar

- Hårdvaruabstraktion
 - Gör det lättare för användaren (programmeraren) att hantera datorns hårdvara
- Resurshantering
 - Se till att flera program (processer) kan köras samtidigt och dela hårdvaruresurser (Viktigt!)
- Mer information i kursen TDDI81 - Processprogrammering och operativsystem (VT år 2)


Lite historia

- Datorn går från mainframe till PC, vad händer på OS-sidan?
- Microsoft går från MS-DOS till Windows NT
- Berkeley skapar Berkeley Software Distribution (BSD)
- Steve Jobs slutar på Apple, grundar NeXT och blir senare uppköpt av Apple
- Richard Stallman grundar GNU, Linus Torvalds bygger Linux

UNIX



Filsystemet




- 1 Datorns historia
- 2 von-Neumann-arkitekturen
- 3 Operativsystem
- 4 **Datornät**

Datornät

- I samband med att datorer blev billigare och tog mindre utrymme ville man få datorer att samarbeta.
- Här presenteras en översiktlig bild, djupare kunskaper får ni i kursen TDTS04 - Datornät och distribuerade system (VT år 1)
- Ett nätverk behövs när en process som körs på en enhet behöver kommunicera med en process som körs på en annan enhet.

Datornät

- Nätverk består av noder
 - NIC (network interface controller) - "Nätverkskort"
 - Router
 - Switch
 - Hub / Repeater
- Noder ansluts ofta med TP (Twisted Pair) över Ethernet



Datornät

- Varje NIC har en unik adress (**MAC** - Media Access Control)
- Med hjälp av denna tilldelas datorn en **IP**-adress
- En **ISP** (Internet Service Provider) ger oss tillgång till internet
- Med hjälp av **DNS**-server (Domain Name System) översätts domännamn till IP-adress
- Ett lokalt nätverk (begränsat geografiskt till t.ex. ett hem eller arbetsplats) kallas för **LAN** (Local Area Network)
- Med hjälp av **NAT** (Network Address Translation) kan en extern IP-adress bli flera i ett lokalt nät
- **WAN** eller Wide Area Network binder samman flera nätverk
- En **VPN**-anslutning (Virtual Private Network) *tunnlar* en lokal anslutning över ett större nätverk

Exempelanslutning

- Antag att vi vill hämta en hemsida
- Vi matar in ett domännamn i vår webbläsare (*klient*)
- Den ansluter till en DNS-server som ger oss en IP-adress till webservern
- Webbläsaren ansluter till en *port* (80) på *serverns* IP-adress och ber om en given sida
- Servern svarar med ett meddelande på ett speciellt format
- Webbläsaren visar upp hemsidan

Webreg

Registrera dig till examinerande moment i kursen genom Webreg

- Kurssiden -> Kursinformation -> Registrera dig i webreg

www.liu.se